


Configuration PHP de Nextcloud

Certains paramètres de **PHP** par défaut ne sont pas adapté pour la solution **Nextcloud**, les points à corriger son disponible dans la console Web de **Nextcloud**

Dans le boutons **Paramètres d'administration** dans le menu **Vue d'ensemble** les points à traiter du serveur son affichier.



Avertissements de sécurité & configuration ⓘ

Il est important pour la sécurité et la performance de votre instance que celle-ci soit correctement configurée. Afin de vous aider, votre instance Nextcloud effectue des vérifications automatiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la documentation liée.

✗ Il y a quelques erreurs concernant votre configuration.

- La limite de mémoire PHP est sous la valeur recommandée de 512 MB.
- L'option de configuration PHP « output_buffering » doit être désactivée
- Votre dossier de données et vos fichiers sont probablement accessibles depuis internet. Le fichier .htaccess ne fonctionne pas. Nous vous recommandons vivement de configurer votre serveur web de façon à ce que ce dossier de données ne soit plus accessible, ou de le déplacer hors de la racine du serveur web.

Configurer la limite mémoire PHP

```
sudo vim /etc/php/X.X/apache2/php.ini
```

Chercher la ligne **memory_limit = 128M**

(128M étant la valeur de base)

```
426 ;max_input_vars = 1000
427
428 ; How many multipart body parts (combined input variable and file uploads) may
429 ; be accepted.
430 ; Default Value: -1 (Sum of max_input_vars and max_file_uploads)
431 ;max_multipart_body_parts = 1500
432
433 ; Maximum amount of memory a script may consume
434 ; https://php.net/memory-limit
435 memory_limit = 128M
436
437 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
438 ; Error handling and logging ;
439 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
440
```

Remplacer cette valeur par **512M**.

```
426 ;max_input_vars = 1000
427
428 ; How many multipart body parts (combined input variable and file uploads) may
429 ; be accepted.
430 ; Default Value: -1 (Sum of max_input_vars and max_file_uploads)
431 ;max_multipart_body_parts = 1500
432
433 ; Maximum amount of memory a script may consume
434 ; https://php.net/memory-limit
435 memory_limit = 512M
436
437 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
438 ; Error handling and logging ;
439 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
440
```

Puis relancer le service **Apache2**.

```
sudo systemctl restart apache2.service
```

Rafraîchir l'interface web et vérifier si l'avertissement a disparu.

Désactiver l'option « output_buffering » PHP

```
sudo vim /etc/php/X.X/apache2/php.ini
```

```
sudo systemctl restart apache2.service
```

From:
<https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/> - Gogo Wiki

Permanent link:
https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:nextcloud:nextcloud_config_php&rev=1713386098

Last update: 2024/08/21 14:20



